
TİCİMAX ERP ENTEGRASYON DOKÜMANI


Ara programı http://www.ticiapp.com/Ticimax/TCMERP562594862/publish.htm linkinden bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir.

Mevcut Olan Entegrasyonlar:

NebimV3, Korgun, Mikro, LogoGo, LogoTiger, Netsis, Akınsoft, Vega, Eta, Hitit, Uyumsoft

1.Ana Ekran





2.Araçlar

2.1.Ayarları İçe Aktar:

Bu bölüme tıkladığınızda bilgisayardan ara programa ayar dosyasını ara programa aktarımını sağlayabilirsiniz.

2.2.Ayarları Dışarı Aktar:


Bu bölüme tıklayıp programda geçerli ayar dosyasını masaüstüne kaydını sağlayabilirsiniz.

Böylece program ile alakalı bir inceleme yapılması gerektiğinde bu dosyayı incelenmesi için iletmeniz yeterli olacaktır ya da ayarlar ile alakalı bir değişiklik yapmak istediğinizde ve sorun oluşacağını düşündüğünüzde dosyanın yedeğini almanız açısından işinize yarayacaktır.

2.3. Çıkış:

Programdan çıkışı ve programın kapanmasını sağlamaktadır.

3.Ayarlar




3.1.Lisans Kodu:

Bu alan Ticimax tarafından ara programı kullanma yetkisi için size verilen bir lisanstır.

Bu alana girip kaydetmeniz gerekmektedir. Yoksa bu programla alakalı hiçbir işlem gerçekleştiremezsiniz.

3.2.Genel Ayarlar:



Genel ayarlar bölümü. Ürün aktarımı yapıldığında ilk aktarımdan sonraki güncellemelerde hangi alanların güncellenmesini istiyorsanız o alanları işaretlemeniz gerekmektedir.

Not: İlk aktarım sağlandığında bu ayarlar baz alınmaz olduğu gibi aktarılır. Sadece güncelleme için geçerlidir.

3.2.1.Renkler Ayrı Ürün Olarak Aktarılsın:

Bu alan işaretli olduğunda erp'den gelen ürünlerden her renk ayrı ürün olarak açılmaktadır.

Eğer varyantlı aktarılmasını istiyorsanız bunun işaretli olmaması lazım.

Ayrıca ilk aktarımda bu alan işaretli aktarılıp daha sonra bu alan işareti kaldırılıp tekrar aktarım yapılırsa ürünlerin çiftlemesine sebebiyet verecektir tersi durumda aynı şekilde ürün çiftlemesine sebebiyet verir.

3.2.2.Otomatik Sipariş Aktarımı:

Bu alan siteden siparişleri otomatik bir şekilde 2 dakika da bir çekip erp programına aktarmaktadır.

3.2.3.Otomatik Stok ve Fiyat Güncellensin:


Bu alan siteye aktardığınız ürünlerinizin sipariş aktarımından sonra hemen güncellenecek şekilde çalışmaktadır 2 dakika arayla kontrol sağlanmaktadır. Burada amaç ilk başta sipariş aktarılsın erp'den stoktan düşsün ondan sonra güncel stok siteye çekilip güncellensin yok satma durumu oluşmasın.

4.NebimV3 Entegrasyonu Ayarları

Önemli: NebimV3 entegrasyonu çalışabilmesi için https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxnebimv3prosedurdokuman.pdf linkindeki prosedür dokümanına göre prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.



4.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda entegratör servisine erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

4.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Bağlantı bilgileri aşağıdaki datayı nebimden almanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

4.3.Server Name:

4.4.UserName:

4.5.UserGroupCode:

4.6.DataBase Name:

4.7.CompanyCode(Zorunlu):

4.8.Password:

4.9.Barkodtype:

Bu alanları girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.


Bilgilerin doğruluğunu test etmek için

4.10.Servis Test Et:

Nebim integratör servise erişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmenize yarar.

Log ekranından izleyebilirsiniz


Başarılı ise bağlantı sağlanıldı diye sonuç dönecektir



Bu aşamadan sonra ürün aktarımı için parametre tanımlaması gerekecektir


4.11.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra nebimdeki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken nebimden çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.




4.11.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.



4.11.2.Nebim Tipi:

Ticimax'a aktarılan alanın nebimden hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.





Nebimdeki değerlerden hiyerarşi ya da özelik alanını seçtiğinizde nebim'deki bu alanların altındaki verileri çekecektir.

Örneğin kategoriyi hiyerarşiden çekmek istediğinizde

Hiyerarşiye bağlı alanlar nebim alan bölümünde listelenecektir ya da markayı özeliklerden seçmek istediğinizde

Özelikler altındaki değerler de listelenecektir.





Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından nebim tipinden ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani nebim tipi alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz

4.11.3.Resim Yolu Tanımlama:

4.11.3.1.Resim Tipi:

Burada seçilecek resmin ürün varyantına mı yoksa ürün kartına mı ekleneceği seçilmelidir

4.11.3.2.Sıra No:


Burada resmin siteye aktarılma sitede görünme sırasını girmeniz gerekmektedir

4.11.3.3.Resim Yolu:

Burada resmin nasıl bir formata nasıl bir resim yoluna sahip olacağı girilmelidir. Ve resimler http formatında olması gerekmektedir.

Ürün barkod renk kodu ve ya ürün kodu formatlı durumlarda aradaki parametreleri parametre ekle diyerek oluşturabilirsiniz.

Daha sonra kaydet butonuna ekleyip kaydetmeniz gerekmektedir.



4.11.4 Teknik Detay Eşleştirme:

4.11.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz

4.11.4.2.Özelik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

4.11.4.3.Nebim Tür:

Teknik detayın nebimden hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.




4.11.5.Stok&Fiyat Eşleştirmesi:

Nebimde iki tür fiyat var. Bu gelişmiş fiyat ve temel fiyat diye ayrılmaktadır .

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra nebimden hangi alandan çekileceğini ve bu fiyatın yiini seçmenzi gerekektedir.


4.11.5.1.Depo Tanımlama:


Siteye yansıyacak stok adetinin hangi depolardan çekileceği bilgisini siz seçebiliyorsunuz.



4.12.Sipariş Ayarları:

Bu alandaki verilerin nebimden alınması gerekmektedir.


Lisans Kodu
Genel Ayarlar
NebimV3 Ayarları
Genel Ayarlar
Sipariş Ayarları
Sipariş Tanımlamalar
Post Terminal Kodu :
*
Depo Kodu :
*
Ofis Kodu:
*
Mağaza Kodu:
100
Sipariş Modu:
Perakende Satış Siparişi
Kargo Ürün Kodu
*
Hizmet Olarak Aktar
Kapıda Ödeme Ürün Kodu
*
Hizmet Olarak Aktar
Banka Kmsyn Ürün Kodu
*
Hizmet Olarak Aktar
Hediye Paketi Ürün Kodu
*
Hizmet Olarak Aktar
Kaydet




4.12.1.Sipariş Modu:

Siparişin Nebime nasıl aktarılmasını istiyorsanız ona göre bu alanı seçmeniz gerekmektedir.

4.12.2.Ödeme Kodları(Zorunlu):

Ticimax ta ki ödeme tipinin nebime nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir ödemenin banka, sipariş kaynağı da baz alınarak nebimdeki hangi ödeme tipinde aktarılmasını istiyorsa o şekilde nebim hesap türünü seçip buna karşılık nebimde oluşturduğunuz kodu girerek kaydetmeniz gerekmektedir. Hangi sipariş kaynağına hangi kargo firmasının aktarılmasını istiyorsanız onu da bu alandan seçmeniz gerekiyor.

4.12.3.Satış Personel Kodları:




Sipariş Kaynağına bağlı sales personkodu tanımlanabilir bu alandan böylece pazaryeri bazlı satışçı kodu ayarlamış olacaksınız

4.12.4.Kargo Firma Kodları:



Kargo firmasının nebimde oluşturduğunuz kdu girerek . kargo bilgisinin de nebime aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanlar eşleştirilmezse boş gidecektir nebim bu da fatura kesildiğinde şamatron hatası oluşmasına sebebiyet verecektir.

5.Korgün Entegrasyonu Ayarları



5.1.İç ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda korgün servisine erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

5.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın ip adreslerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254, 95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.


5.3.Web Aktif Özel Kod Sıra(Opsiyonel):

Korgünden hangi özel kod alanındaki değere bakılarak ürünlerin listeleneceği korgün özel kod sırasını seçebilirsiniz.

5.4.Web Aktif Özel Kod (Opsiyonel):


Korgünden hangi özel kod değeri ne olacağını tanımlayabilirsiniz.

5.5.Ürün Parametre Tanımlama:



Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce Ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından korgün alandan ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire) eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani Korgün alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz

5.5.1.Resim Yolu Tanımlama(Opsiyonel):




Korgün'den resim aktarımı olmasını ister iseniz Korgün'den Resim aktarılsın seçeneğini aktif etmeli ve Resim Yolu Ön Eki alanına resimleri dış ip ile erişim sağlanılacak ip adresi ve port bilgisi girmeniz gerekir. Örnek:85.85.15.12:4565/Resim

5.5.1.1.Resimler Ürün Varyasyonuna Aktarılsın(Opsiyonel):

Korgün'den siteye aktarılacak resimler ürün varyasyonuna aktarılmasını isterseniz bu seçeneği aktif edebilirsiniz.

5.5.2.Teknik Detay Eşleştirmeleri(Opsiyonel):



5.5.2.1.Teknik Detay Grup Adı:

Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz.


5.5.2.2.Özellik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

5.5.2.3.Korgün Alan:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

5.5.3.Fiyat&Stok Eşleştirmeleri(Zorunlu):




Korgündeki fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra Korgün'deki hangi alandan çekileceğini ve korgün servisinden hangi fiyat sırasından geleceğini seçmeniz gerekir.

5.5.4.Depo Tanımlama(Zorunlu):

Web'e aktarılacak stok adedi bilgisinin hangi depolardan aktarılacağını tanımlanaız gerekir. Lokasyon kodlarını araya, ekleyerek tanımlayabilirsiniz.

5.6.Sipariş Ayarları(Zorunlu):



5.6.1.Location(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişler hangi lokasyona aktarılacak ise lokasyon kodunu tanımlamanız gerekir.

5.6.2.Per Kod(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin hangi Personel koduna aktarılacak ise personel kodunu tanımlamanız gerekir.

5.6.3.Kasa(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin hangi kasaya aktarılacak ise kasa kodunu tanımlamanız gerekir.

5.6.4.Satıcı Kodu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin hangi satıcı koduna aktarılacak ise satıcı kodunu tanımlamanız gerekir.

5.6.5.Sipariş Modu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin hangi türde aktarılacak ise seçmeniz gerekir.

5.6.6.Kargo Ürün Kodu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin içerisinde kargo masrafı tutarı ürün olarak aktarılır. Korgünde ürün açıp ürün kodu ve satış birimi bilgisini tanımlamanız gerekir.

5.6.7.Kapıda Ödeme Ürün Kodu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin içerisinde kapıda ödeme masrafı tutarı ürün olarak aktarılır. Korgünde ürün açıp ürün kodu ve satış birimi bilgisini tanımlamanız gerekir.


5.6.8.Banka Komisyon Ürün Kodu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin içerisinde banka komisyon masrafı tutarı ürün olarak aktarılır. Korgünde ürün açıp ürün kodu ve satış birimi bilgisini tanımlamanız gerekir.

5.6.9.Hediye Paketi Ürün Kodu(Zorunlu):

Korgüne aktarılacak olan siparişlerin içerisinde hediye paketi tutarı ürün olarak aktarılır. Korgünde ürün açıp ürün kodu ve satış birimi bilgisini tanımlamanız gerekir.

5.6.10.Korgün Ödeme Kodları(Zorunlu):




Ticimaxtaki ödeme tipinin korgüne nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir ödemenin banka, sipariş kaynağı da baz alınarak korgünde oluşturduğunuz ödeme şekli kodu girerek kaydetmeniz gerekmektedir.

6.Mikrov16 Entegrasyonu Ayarları

Önemli: Mikrov16 entegrasyonu çalışabilmesi için https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxmikroprosedurdokuman.pdf linkindeki prosedür dokümanına göre prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.



6.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda sql veritabanına erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

6.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Bağlantı bilgileri aşağıdaki datayı nebimden almanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

6.3. UserName:

sql veritabanına bağlantı için kullanılan kullanıcı adı

6.4. DataBase Name:

Kullanılacak veritabanının adı

6.5. Password:

sql veritabanına bağlantı için kullanılan şifredir

Bu alanları girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Bilgilerin doğruluğunu test etmek için

6.6.Veritabanını Test Et:

Mikro veritabanına erişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmenize yarar.


Log ekranından izleyebilirsiniz

Başarılı ise bağlantı sağlanıldı diye sonuç dönecektir

Bu aşamadan sonra ürün aktarımı için parametre tanımlaması gerekecektir


6.7.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra nebimdeki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken mikrodan çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.




6.7.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.



6.7.2.Mikro Tipi:

Ticimax'a aktarılan alanın mikrodan hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.



mikrodaki değerlerden özelik alanını seçtiğinizde mikroda'daki bu alanların altındaki verileri çekecektir.

Örneğin kategoriyi özelliklerden çekmek istediğinizde


Özelliklere bağlı alanlar mikrodan bu alan bölümünde listelenecektir ya da markayı özeliklerden seçmek istediğinizde

Özelikler altındaki değerler de listelenecektir.

Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından mikro tipinden ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani mikro tipi alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz

6.7.3.Resim Tanımlama

Mikrodan resim çeksin istiyorsanız mikrodn resim aktarılsın parametresi işaretli olmalıdır.



6.7.4 Teknik Detay Eşleştirme:

6.7.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz

6.7.4.2.Özelik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

6.7.4.3.mikro Tür:

Teknik detayın mikrodan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.




6.7.5.Stok&Fiyat Eşleştirmesi:

Mikroda fiyat gurupları bulunmaktadır bu fiyat grupları bu alanda listelenmektedir.

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra mikrodan hangi alandan çekileceğini ve bu fiyatın yiini seçmenzi gerekektedir.


6.7.5.1.Depo Tanımlama:

Siteye yansıyacak stok adetinin hangi depolardan çekileceği bilgisini siz seçebiliyorsunuz.



6.8.Sipariş Ayarları:

Bu alandaki verilerin mikrodan alınması gerekmektedir.




4.12.1.Sipariş Modu:


Siparişin mikroya nasıl aktarılmasını istiyorsanız ona göre bu alanı seçmeniz gerekmektedir.

4.12.2.Ödeme Kodları(Zorunlu):

Ticimax ta ki ödeme tipinin mikroya nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir ödemenin banka, sipariş kaynağı da baz alınarak mikrodaki hangi ödeme tipinde aktarılmasını istiyorsa o şekilde seçip buna karşılık mikroda oluşturduğunuz kodu girerek kaydetmeniz gerekmektedir. Hangi sipariş kaynağına hangi kargo firmasının aktarılmasını istiyorsanız onu da bu alandan seçmeniz gerekiyor.



6.8.3.Satış Personel Kodları:



Sipariş Kaynağına bağlı sales satıcı kodu ve sipariş ön eki tanımlanabilir bu alandan böylece pazaryeri bazlı satışçı kodu ayarlamış olacaksınız

6.8.4.Kargo Firma Kodları:




Kargo firmasının mikroda oluşturduğunuz kodu girerek . kargo bilgisinin de mikroya aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanlar eşleştirilmezse boş gidecektir

6.8.5.Mikro Cari Kodları:

Mikroya data sipariş ve cari aktarılırken muhasebe kodları cari grubu temsilci kodu , sorumluuk merkezi gibi alanlara ne akatrılmasını istiyorsanız bunu sipariş kaynağı bazlı aktarım fırsatı vermektedir.

Ve Pazar yeri bazlı cari ön ek tanımlama fırsatı sunmaktadır.

6.8.4.Kargo Firma Kodları:




7.LogoGO Entegrasyonu Ayarları


Önemli: Logogo entegrasyonu çalışabilmesi için https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxlogogoprosedurdokuman.pdf linkindeki prosedür dokümanına göre prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.

İlk Olarak ayarlardan başlamaktayız. Lisans Kodunu girip kaydettikten sonra LogoGo ayarları tabı aktifleşmektedir.





7.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda sql veritabanına erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

7.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

7.3. UserName:

sql veritabanına bağlantı için kullanılan kullanıcı adı

7.4. DataBase Name:

Kullanılacak veritabanının adı

7.5. Password:

sql veritabanına bağlantı için kullanılan şifredir

Bu alanları girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Bilgilerin doğruluğunu test etmek için

7.6.Veritabanını Test Et:

logogo veritabanına erişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmenize yarar.

Log ekranından izleyebilirsiniz

Başarılı ise bağlantı sağlanıldı şeklinde sonuç dönecektir. Başarılı sonuç döndükten sonra bu ayar sayfasını kapatıp açmanız gerekecektir ki firma bilgisi yüklenebilsin firmayı da kaydettikten sonra tekrar kapatıp açmak gerekmektedir. Bu da dönem bilgisinin yüklenmesini sağlayacaktır. Dönem ve firmayı da kaydettikten sonra ürün aktarımı için parametre tanımlaması gerekecektir

Not****


Prosedürler veritabanında çalıştırıldıktan sonra Kolon isimlerini ve prosedür ismini değiştirmeden bu kolonlara gelecek bilgiyi kendi datanıza göre ayarlamanız gerekmektedir.

Örneğin speccode alanlarını genelde kategori ya da marka için kullanılmaktadır ama siz bu alana ürün açıklaması yansıtabilirsiniz. Ya da speccode alanlarından istediğinize kategori istediğinize marka yansıtabilirsiniz burada yapacağınız ve dikkat etmeniz gereken en

önemli nokta başka kolon eklememek, kolon adı değiştirmemek kolon silmemek ve prosedürü ismini değiştirmemek.


7.7.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra mikrodaki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken logodan çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.



7.7.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.



7.7.2.Logo Tipi:

Ticimax'a aktarılan alanın logodan hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

logodaki değerlerden özelik alanını seçtiğinizde logodaki bu alanların altındaki verileri çekecektir.

Örneğin kategoriyi özelliklerden çekmek istediğinizde

Özelliklere bağlı alanlar logodan bu alan bölümünde listelenecektir ya da markayı özeliklerden seçmek istediğinizde

Özelikler altındaki değerler de listelenecektir.

Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından logo tipinden ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani logo tipi alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz

7.7.4 Teknik Detay Eşleştirme:

7.7.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz

7.7.4.2.Özelik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

7.7.4.3.Logo Tür:

Teknik detayın logodan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.




7.7.5.Stok&Fiyat Eşleştirmesi:

Logoda fiyat gurupları bulunmaktadır bu fiyat grupları bu alanda listelenmektedir.

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra logodan öncelik grup kod ve fiyat tipini baz alıp hangi alandan çekileceğini ve bu fiyatı seçmeniz gerekektedir.


7.7.5.1.Depo Tanımlama:

Siteye yansıyacak stok adetinin hangi depolardan çekileceği bilgisini siz seçebiliyorsunuz. Yada prosedürde quantity alanı var eğer siz porsedürdeki bu alandan çekilmesini isterseniz bu alana adet gelecek şekilde düzenlemeniz gerekmektedir.Quantity alanına bir işlem yapmazsanız bu alanda seçtiğiniz depo adetlerini baz alacaktır.



7.8.Sipariş Ayarları:


Bu alandaki verilerin logodan alınması gerekmektedir.




7.12.2.Ödeme Kodları(Zorunlu):

Ticimax ta ki ödeme tipinin logoya nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir ödemenin banka, sipariş kaynağı da baz alınarak logodaki hangi ödeme tipinde aktarılmasını istiyorsa o şekilde seçip buna karşılık

logoda oluşturduğunuz kodu girerek kaydetmeniz gerekmektedir.




7.8.3.Satış Personel Kodları:




Sipariş Kaynağına bağlı sales men kodu tanımlanabilir bu alandan böylece pazaryeri bazlı satışçı kodu ayarlamış olacaksınız

7.8.4.Kargo Firma Kodları:




Kargo firmasının mikroda oluşturduğunuz kodu girerek . kargo bilgisinin de mikroya aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanlar eşleştirilmezse boş gidecektir



İş yeri,bölüm,fabrika,ve sipariş deposunun bilgisini logodan bu alanlara listelemekteyiz. Bu alanlardan uygun olnaları seçip kaydetmeniz gerekmetektedir.

7.8.5.Logo Kodları:



Logoya aktarılan sipariş ve carilerin ön eklerini burdan sipariş kaynağı bazlı girebilirsiniz

Ayrıca logoda özel kodlar aktarılmaktadır. Sipariş için hesap kodu orje kodu yetki kodu ve özel kod alanlarını sipariş kaynağı bazlı kaydedip ayarlayabilirsiniz.


8.Logo Tiger Entegrasyonu Ayarları


Önemli: Logo Tiger entegrasyonu çalışabilmesi için https://www.ticimax.com/dokumanlar/TicimaxLogoTigerViewDokuman.pdf linkindeki viewlerin oluşturulması gerekmektedir.

Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.

İlk Olarak ayarlardan başlamaktayız. Lisans Kodunu girip kaydettikten sonra Logo Tiger ayarları tabı aktifleşmektedir.





8.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda logo tiger rest api erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

8.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

8.3. UserName:

Rest api için kullanılan kullanıcı adı

8.4. Password:

Rest api için kullanılan şifre

8.5. Firma:

Logo tigerda kullanılan firma numarası

8.6. Dönem:

Logo tigerda kullanılan firmanın dönem numarası

Bu alanları girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Bilgilerin doğruluğunu test etmek için


7.6.Servisi Test Et:

Logo tiger rest apiye erişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmenize yarar.

Başarılı ise başarılı olduğuna dair bilgi gelecektir.


8.7.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra logodaki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken logodan çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.



8.7.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.



8.7.2.Logo Tipi:

Ticimax'a aktarılan alanın logodan hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Logodaki değerlerden özelik alanını seçtiğinizde logodaki bu alanların altındaki verileri çekecektir.

Örneğin kategoriyi özelliklerden çekmek istediğinizde

Özelliklere bağlı alanlar logodan bu alan bölümünde listelenecektir ya da markayı özeliklerden seçmek istediğinizde

Özelikler altındaki değerler de listelenecektir.

Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından logo tipinden ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani logo tipi alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz

8.7.4 Teknik Detay Eşleştirme:

8.7.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz

8.7.4.2.Özelik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

8.7.4.3.Logo Tiger Tür:

Teknik detayın logodan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.




8.7.5.Stok&Fiyat Eşleştirmesi:

Logoda fiyat gurupları bulunmaktadır bu fiyat grupları bu alanda listelenmektedir.

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra logodan öncelik grup kod ve fiyat tipini baz alıp hangi alandan çekileceğini ve bu fiyatı seçmeniz gerekektedir.

8.8.Sipariş Ayarları:


Bu alandaki verilerin logodan alınması gerekmektedir.




8.12.2.Ödeme Kodları(Zorunlu):

Ticimax ta ki ödeme tipinin logoya nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir ödemenin banka, sipariş kaynağı da baz alınarak logodaki hangi ödeme tipinde aktarılmasını istiyorsa o şekilde seçip buna karşılık

logoda oluşturduğunuz kodu girerek kaydetmeniz gerekmektedir.




8.8.3.Satış Personel Kodları:




Sipariş Kaynağına bağlı sales men kodu tanımlanabilir bu alandan böylece pazaryeri bazlı satışçı kodu ayarlamış olacaksınız.

9.Netsis Entegrasyonu Ayarları

Önemli: Netsis entegrasyonu çalışabilmesi için https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxnetsisprosedurdokuman.pdf linkindeki prosedür dokümanına göre prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.




İlk Olarak ayarlardan başlamaktayız. Lisans Kodunu girip kaydettikten sonra netsis ayarları tabı aktifleşmektedir.



Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.



9.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda netsis veritabanına erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

9.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

9.3. Kullanıcı Adı:

Netsis veritabanına bağlantı sağlanılacak kullanıcı adı.

9.4. DB Adı:

Netsis veritabanı adı.

9.5. DB Şifre:

Netsis veritabanı şifre

Bu alanları girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Bilgilerin doğruluğunu test etmek için


9.6.Servisi Test Et:

Netsis veritabanına bağlantı sağlanılıp sağlanılamadığını kontrol eder.

Başarılı ise başarılı olduğuna dair bilgi gelecektir.

9.7.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra netsisdeki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken netsisden çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.



9.7.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

9.7.2.Netsis Alan:

Ticimax'a aktarılan alanın netsisden hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından netsis alandan ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya – (tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani netsis alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

9.7.4 Teknik Detay Eşleştirme:

9.7.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz.

9.7.4.2.Özelik Adı:


Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

9.7.4.3.Netsis Alan:

Teknik detayın netsisden hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.



9.7.5.Stok&Fiyat Eşleştirmesi:




Netsis fiyat alanları bulunmaktadır bu fiyat grupları bu alanda listelenmektedir.

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra netsisdeki hangi fiyat alandan çekileceğini ve bu fiyatı seçmeniz gerekektedir.

9.8.Sipariş Ayarları:


Bu alandaki verilerin netsisden alınması gerekmektedir.



9.12.2.Ödeme Kodları(Zorunlu):


Ticimax ta ki sipariş kaynağına netsise nasıl aktarılacağı bilgisini bu alandan ayarlamanız gerekmektedir. Ticimax panelindeki bir sipariş kaynağı da baz alınarak netsisdeki hangi bilgi ile aktarılmasını istiyorsa o şekilde seçip buna karşılık netsisde oluşturduğunuz kodu girerek

kaydetmeniz gerekmektedir.




10.Akınsof Entegrasyonu Ayarları

Önemli: Akınsoft wolwox servisinin kurulu olması gerekmektedir.




İlk olarak ayarlardan başlamaktayız. Lisans Kodunu girip kaydettikten sonra akınsoft ayarları tabı aktifleşmektedir.



Bu sayfada da sizin için uygun olan alanları işaretledikten sonra

Mutlaka kaydetmeniz gerekmektedir.



10.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda akınsoft wolwox servisine erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

10.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir bu alanı Ticimaxdan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın iplerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

10.3. Kullanıcı Adı(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak kullanıcı adı bilgisi.

10.4. Şifre(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak şifre bilgisi.

10.5. Geliştirici Kodu(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak geliştirici kodu bilgisi.

10.6. Geliştirici Parola(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak geliştirici parola bilgisi.

10.7. Firma Kodu(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak firma kodu bilgisi.

10.8. Çalışma Yılı(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak çalışma yılı bilgisi.

10.9. Port(Zorunlu):

Akınsoft wolwox servisine erişim sağlanılacak port bilgisi.

10.10. Fiyatlara Kdv Dahil:

Akınsoftta girilen fiyatlar kdv dahil ise bu seçenek işaretlenmelidir.

10.11.Para Birimi(Zorunlu):

Akınsoftta girilen fiyatların para birimi bilgisi tanımlanmalıdır.Boş geçilmesi durumunda ürün fiyatların para birimi TL olarak aktarılacaktır.

10.11.Field List:

Ürün listeleme xmlinde ekstradan listelenmesi gereken sütun isimlerini araya virgül ekleyerek tanımlayabilirsiniz. Sistem standart olarak BLKODU,STOK_ADI,STOKKODU,MARKASI,GRUBU,ARA_GRUBU,ALT_GRUBU,ETICARET_ACIKLAMA,WEBDE_GORUNSUN,ANA_STOK,MODELI,BIRIM_FIYATI,KDV_ORANI,MIKTAR_KULBILIR,BARKODU,ANA_STOKKODU,BEDEN,RENK alanlarını almaktadır.


10.12.Servis Bağlantı Test Et:

Akınsoft servisine bağlantı sağlanılıp sağlanılamadığını kontrol eder.

Başarılı ise başarılı olduğuna dair bilgi gelecektir.

10.13.Ürün Parametre Tanımlama:

Butona tıkladıktan sonra akınsofttaki parametreleri çekecektir burada yapmanız gereken akınsofttaki çekilen alanın sitede hangi alana aktarılacağını belirlemek.



10.13.1.Ticimax Alan:

Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

10.13.2.Akınsoft Alan:

Ticimax'a aktarılan alanın akınsofttan hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Bir alanı birden çok yerden çekmek istediğinizde örneğin ürün adını renk ve ürün adının birleşiminden oluşmasını istediğinizde önce ticimax alandan ürün adı alanını seçip ardından akınsoft alandan ürün adını seçip parametre ekle butonuna tıklayıp daha sonra araya ne eklemek isterseniz örneğin boşluk bırakmak isterseniz ya da araya –

(tire)eklemek isterseniz bunlara tıklayıp daha sonra ekleyeceğiniz diğer parametreyi yani akınsoft alanından renk ismi alanını seçip tekrar parametre ekle kısmına tıklayıp kaydederek bu şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

10.13.4 Teknik Detay Eşleştirme:

10.13.4.1 Teknik detay Grup adı:


Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz teknik detayları siz istediğiniz şekilde gurup adını verebilirsiniz.

10.13.4.2.Özelik Adı:


Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

10.13.4.3.Akınsoft Alan:

Teknik detayın akınsofttan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.



10.13.5.Fiyat Eşleştirmesi:




Akınsoft fiyat alanları bulunmaktadır bu fiyat grupları bu alanda listelenmektedir.

Bu fiyatlardan ticimaxtaki fiyat alanlarına hangisinin yansımasını istiyorsanız web fiyat alanını seçtikten sonra netsisdeki hangi fiyat alandan çekileceğini ve bu fiyatı seçmeniz gerekektedir.

10.8.Sipariş Ayarları:

Bu alandaki verilerin akınsofttan alınması gerekmektedir.



Genel Ayarlar
Lisans Kodu
Genel Ayarlar
Akınsoft Ayarları
Genel Ayarlar
Sipariş Ayarları
Kargo Ürün BL Kodu:
Kargo Ürün Barkodu:
Kapıda Ödeme BL Kodu:
Kapıda Ödeme Barkodu:
Banka Komisyon BL Kodu:
Banka Komisyon Barkodu:
Hediye Paket BL Kodu:
Hediye Paket Barkodu:
Özelleştirme Ücreti BL Kodu:
Özelleştirme Ücreti Barkodu:
Tr Server
ASWCR1.02.03
DBFILENAME
C:\AKINSOFT\Wolvox7\Databas
DBNAME
WOLVOX
PERSUSER
SYSDBA
SUBE_KODU
001
Depo Adı
MERKEZ
Sipariş Müşteri Koduna Göre Aktar
Kaydet
Akınsoft KODLARI
Sipariş Kaynağı
TicimaxWeb
Muhasebe Kodu
Cari Kodu Ön Ek
TCMX-
Sipariş Ön Ek
WEB-
Kaydet
TANIMLI KODLAR
Seçilenleri Sil
Sipariş Kaynağı
Muhasebe Kodu
Cari Kodu Ön Ek
Sipariş Ön Ek

11. Vega Entegrasyonu Ayarları

Önemli: Vega entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için; https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxvegaprosedurdokuman.pdf linkindeki dokümana göre prosedürlerin Vega veritabanında oluşturulması gerekmektedir.

Ayarlar -> Genel Ayarlar -> Vega Ayarları sekmesinden Vega ayarları yapılmalıdır.

11.1. Genel Ayarlar



11.1.1.İç Ip Adresi(Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda Vega veritabanına erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

11.1.2.Dış Ip Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir.
Bu alanı Ticimax'dan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın ip'lerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

11.1.3. DB Adı(Zorunlu):

11.1.4. Kullanıcı Adı(Zorunlu):

11.1.5. DB Şifre(Zorunlu):

11.1.6. Firma(Zorunlu): Vega Firma Kodu

11.1.7. Dönem(Zorunlu): Vega Dönem Kodu

Bilgiler girildikten sonra 'Kaydet' butonu ile ayarlar kaydedilmelidir.

11.2. Veritabanı Bağlantı Test Et


Vega veritabanına erişimin başarılı olup olmadığı 'Veritabanı Bağlantı Test Et' butonu ile kontrol edilebilir.

11.3.Ürün Parametre Tanımlama

'Vega Ürün Eşleştirmeleri' sayfası açılır.

11.3.1. Ürün Eşleştirmeleri

Vega'dan çekilen alanların Ticimax'ta hangi alana aktarılması gerektiği belirlenir.



11.3.1.1. Ticimax Alan:


Ticimaxtaki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

11.3.1.2. Vega Alan:

Ticimax'a aktarılan alanın Vega'da hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki iki alan seçildikten 'Parametreyi Ekle' butonu ile Ticimax Alan Değeri getirilir ve 'Kaydet' ile ayarlar kaydedilir.

11.3.2. Teknik Detay Eşleştirmeleri



11.3.2.1. Teknik Detay Grup Adı:

İstediğiniz bir grup adı yazabilirsiniz.


11.3.2.2. Özellik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

11.3.2.3. Vega Alan:


Teknik detayın Vega'dan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

11.3.3. Fiyat Eşleştirmeleri



Web Fiyat Alanı'nı seçtikten sonra fiyatların Vega'da hangi alandan çekileceğini seçerek fiyat eşleştirmesi yapabilirsiniz.

11.4. Sipariş Ayarları




Vega'da tanımlı hizmet/masraf kartlarının stok bilgileri, depo ve özel kod bilgileri girilir.
Vega'ya siparişlerin aktarımında kullanılmak üzere cari kodu ön ek ve sipariş ön ek bilgileri, cari kod alanları sipariş kaynağına göre belirlenebilir.

12. Eta Entegrasyonu Ayarları

Önemli: Eta entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için; https://www.ticimax.com/dokumanlar/ticimaxetaprosedurdokuman.pdf linkindeki dokümana göre prosedürlerin Eta veritabanında oluşturulması gerekmektedir.

Ayarlar -> Genel Ayarlar -> Eta Ayarları sekmesinden Eta ayarları yapılmalıdır.

12.1. Genel Ayarlar



12.1.1.İç Ip Adresi (Zorunlu):

Bu uygulamanın kurulduğu bilgisayarda Eta veritabanına erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

12.1.2.Dış Ip Adresi (Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir.
Bu alanı Ticimax'dan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın ip'lerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254,95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

12.1.3. DB Adı(Zorunlu):

12.1.4. Kullanıcı Adı(Zorunlu):

12.1.5. DB Şifre(Zorunlu):

Bilgiler girildikten sonra 'Kaydet' butonu ile ayarlar kaydedilmelidir.

12.2. Veritabanı Bağlantı Test Et


Eta veritabanına erişimin başarılı olup olmadığı 'Veritabanı Bağlantı Test Et' butonu ile kontrol edilebilir.

12.3.Ürün Parametre Tanımlama

'Eta Ürün Eşleştirmeleri' sayfası açılır.

12.3.1. Ürün Eşleştirmeleri

Eta'dan çekilen alanların Ticimax'ta hangi alana aktarılması gerektiği belirlenir.



12.3.1.1. Ticimax Alan:


Ticimax'ta ki hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

12.3.1.2. Eta Alan:

Ticimax'a aktarılan alanın Eta'da hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki iki alan seçildikten 'Parametreyi Ekle' butonu ile Ticimax Alan Değeri getirilir ve 'Kaydet' ile ayarlar kaydedilir.

12.3.2. Teknik Detay Eşleştirmeleri



12.3.2.1. Teknik Detay Grup Adı:

İstediğiniz bir grup adı yazabilirsiniz.


12.3.2.2. Özellik Adı:

Sitede alanın hangi tanımla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

12.3.2.3. Eta Alan:


Teknik detayın Eta'dan hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

12.3.3. Fiyat Eşleştirmeleri



Web Fiyat Alanı'nı seçtikten sonra fiyatların Eta'da hangi alandan çekileceğini seçerek fiyat eşleştirmesi yapabilirsiniz.

12.4. Sipariş Ayarları




Eta'da tanımlı hizmet/masraf kartlarının stok bilgileri girilir.
Depo Kodu bilgisi girilir.
Eta'da siparişlerin aktarımında kullanılmak üzere cari kodu ön ek, sipariş ön ek, cari özel kod bilgileri sipariş kaynağına göre belirlenebilir.

13. Hitit Entegrasyonu Ayarları

Ayarlar -> Genel Ayarlar -> Hitit Ayarları sekmesinden Hitit ayarları yapılmalıdır.

13.1. Genel Ayarlar



13.1.1. İç IP Adresi(Zorunlu):

Uygulamanın kurulduğu bilgisayarda Hitit servisine erişim sağlayabileceğiniz local ip adresi.

13.1.2. Dış IP Adresi(Zorunlu):

Dışarıdan erişim sağlanabilecek ip adresidir.Bu alanı Ticimax'dan datanızın incelenmesini istediğiniz zaman mutlaka iletmiş olmanız ve Ticimax'ın ip adreslerine yetki vermiş olmanız gerekmektedir.

Önemli: Erişim için 46.45.132.137,176.236.160.42,178.250.93.122,213.144.110.254,176.

236.106.192,176.236.160.42,176.236.166.254, 95.70.225.86 ip adreslerine mutlaka izin verilmesi gerekmektedir.

13.1.3. Servis Url(Zorunlu):

Hitit Web Servis adresi

13.1.4. Kullanıcı(Zorunlu):

Hitit servis kullanıcı bilgisi

13.1.5. Şifre(Zorunlu):


Hitit servis şifresi

Tüm alanlar doldurulduktan sonra ‘Kaydet’ butonu tıklanmalıdır. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra ‘Ürün Parametre Tanımla’ butonu ile ürün eşleştirmeleri yapılmalıdır.

13.2. Ürün Parametre Tanımlama:

13.2.1. Ürün Eşleştirmeleri

Hitit’ten çekilen alanların Ticimax’ta hangi alana aktarılması gerektiği belirlenir.



13.2.1.1. Ticimax Alan:


Ticimax'ta hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

13.2.1.2. Hitit Alan:

Ticimax'a aktarılan alanın Hitit'te hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki iki alan seçildikten 'Parametreyi Ekle' butonu ile Ticimax Alan Değeri getirilir ve 'Kaydet' ile ayarlar kaydedilir.

13.2.2. Teknik Detay Eşleştirmeleri



13.2.2.1. Teknik Detay Grup Adı:

İstediğiniz bir grup adı yazabilirsiniz.


13.2.2.2. Özellik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

13.2.2.3. Hitit Alan:

Teknik detayın Hitit'te hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.


13.2.3. Fiyat & Stok Eşleştirmeleri



Web Fiyat Alanı'nı seçtikten sonra Hitit Fiyat Tipi bilgisi girilerek fiyat eşleştirmesi yapabilirsiniz.


'Depo Tanımlama' alanı ile siteye yansıyacak stok adetinin hangi depolardan çekileceği bilgisini seçebilirsiniz.

13.2.4. Etiket Eşleştirmeleri



Hitit Alan seçildikten sonra ‘Parametreyi Ekle’ butonuna tıklayarak ürün kartı etiket eşleştirmesi yapabilirsiniz.

13.3. Sipariş Ayarları



Sipariş aktarımında kullanılacak olan Hitit'te tanımlı hizmet/masraf kartı ID bilgilerini, Satış Yeri ID, Kasa ID, Fiyat Tipi ID alanlarını ayarlayabilirsiniz.


'Hitit Ödeme Kodları' alanından sipariş kaynağına göre ödeme tanımlamaları ekleyebilirsiniz.

Sipariş Ön Ek ve Müşteri Ön Ek alanları boş ise 'WEB-' ön eki kullanılmaktadır.

14. Uyumsoft Entegrasyonu Ayarları

Ayarlar -> Genel Ayarlar -> Uyumsoft Ayarları sekmesinden Uyumsoft ayarları yapılmalıdır.

14.1. Genel Ayarlar



14.1.1. Servis Adresi(Zorunlu):

Uyumsoft Web Servis adresi

14.1.2. Kullanıcı(Zorunlu):

Uyumsoft servis kullanıcı bilgisi

14.1.3. Şifre(Zorunlu):

Uyumsoft servis şifresi

14.1.4. Firma Kodu(Zorunlu):

Uyumsoft Firma Kodu

14.1.5. İşyeri Kodu(Zorunlu):

Uyumsoft İşyeri Kodu


14.1.6. Depo Kodu(Zorunlu):

Uyumsoft Depo Kodu

Tüm alanlar doldurulduktan sonra ‘Kaydet’ butonu tıklanmalıdır. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra ‘Ürün Parametre Tanımla’ butonu ile ürün eşleştirmeleri yapılmalıdır.

14.2. Ürün Parametre Tanımlama:

14.2.1. Ürün Eşleştirmeleri



14.2.1.1. Ticimax Alan:


Ticimax’ta hangi alana aktarılacağı alanını seçmeniz gerekmektedir.

14.2.1.2. Uyumsoft Alan:

Ticimax’a aktarılan alanın Uyumsoft’ta hangi alandan aktarılacağı bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki iki alan seçildikten ‘Parametreyi Ekle’ butonu ile Ticimax Alan Değeri getirilir ve ‘Kaydet’ ile ayarlar kaydedilir.

14.2.2. Teknik Detay Eşleştirmeleri



14.2.2.1. Teknik Detay Grup Adı:

İstediğiniz bir grup adı yazabilirsiniz.


14.2.2.2. Özellik Adı:

Sitede alanın hangi adla görünmesini istiyorsanız bu alana onu girmeniz gerekmektedir.

14.2.2.3. Uyumsoft Alan:


Teknik detayın Uyumsoft'ta hangi alandan çekileceği bilgisini seçmeniz gerekmektedir.

14.2.3. Fiyat & Stok Eşleştirmeleri




Web Fiyat Alanı'nı seçtikten sonra Uyumsoft Fiyat Kodu bilgisi girilerek fiyat eşleştirmesi yapabilirsiniz.

14.2.4. Etiket Eşleştirmeleri



Uyumsoft Alan seçildikten sonra 'Parametreyi Ekle' butonuna tıklayarak ürün kartı etiket eşleştirmesi yapabilirsiniz.


14.3. Sipariş Ayarları



Sipariş aktarımında kullanılacak olan Uyumsoft'ta tanımlı hizmet/masraf kartlarının stok kodlarını ayarlayabilirsiniz.

Sipariş aktarımında kullanılan alanları özelleştirebilirsiniz.

Ürün Aktarımı




Burda tek bir ürünün kodunu girip sorgulayabileceğiniz gibi araya virgül koyarak birden çok ürünü de listeleyebilirsiniz.yada bu alanı boş bırakıp ürün listeleye tıklayıp tüm ürünleri de listeleyebilirsiniz ve listeledikten sonra ürünleri seçip sitenize aktarımını gerçekleştirebilirsiniz.


Listedeki bir ürüne çift tıklayarak ürün detayını görebilirsiniz.Burda sizin eşleştirmede site en son aktarılacak halini görebilirsiniz.

İlgili Ürün Düzenle:


Bir ürünün diğer renklerinin de görünmesi ve ürüne ilgili ürün olarak bağlanması için ilgili ürün düzenle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Eğer ürünleriniz her bir renk bir ürün olarak aktarılmışsa ilgili ürün düzenle işlemini kullanabilirsiniz.


Ürün Kodu :
Ürünleri Listele
İlgili Ürünleri Düzenle
1 adet ürün seçildi
Seçili Ürünleri Aktar
Ürün Kodu
Ürün Adı
Marka
Tedarikçi Kodu
Ana Kategori
Alt Kategori
Alt Kategori2
Alt Kategori3
Alt Kategori4
Alt Kategori5
MD1001-101-...
Kadın Sneaker
Moda Değirm...
NEBIMV3|MD...
Her Sezon
Kadın / Kız
Ayakkabı
Spor Ayakkabı


Ürün Detay
Ürün Detay
Varyasyonlar
Ürün Resimleri
Ürün Adı : Kadın Sneaker
Marka : Moda Değirmeni
Tedarikçi : Melisa Ayakkabı
Ana Kategori : Her Sezon
Alt Kategori : Kadın / Kız
Alt Kategori 2 : Ayakkabı
Alt Kategori 3 : Spor Ayakkabı
Alt Kategori 4 :
Alt Kategori 5 :
Özel Alan 1 : MD1001-101-0001
Özel Alan 2 : EVET
Özel Alan 3 :
Özel Alan 4 :
Özel Alan 5 :
Ön Yazı :
Açıklama :
Teknik Detaylar
Grup Adı
Özellik Adı
Özellik Değer
Filtreleme
Ürün Cinsi
Sneaker
Yaş Grubu
Yetişkin
Cinsiyet
Kadın / Kız
Model Yılı
2020
Sezon
Her Sezon
Materyal
Suni Deri
Detay Taban Tipi
Poli Taban
Detay Topuk Boyu
Topuksuz-Düz


Ürün Varyasyonları:



Stok Kodu	Ekseçenek	Barkod	Stok Adedi	Alış Fiyat	Satış Fiyat	İndirimli Fiyat	Üye Tipi Fiyat1	Üye Tipi Fiyat2	Üye Tipi Fiyat3	Üye Tipi Fiyat4	Üye Tipi Fiyat5	Kdv Oran	Kdv Dahil	Döviz	Desi	Aktif	Tedarikçi Kodu
MD1001...	Renk:Altı...		11	0	122.5	79.9	166.6	166.6	0	0	0	8	True	TL	1	True	NEBIMV...
MD1001...	Renk:Altı...		18	0	122.5	79.9	166.6	166.6	0	0	0	8	True	TL	1	True	NEBIMV...
MD1001...	Renk:Altı...		17	0	122.5	79.9	166.6	166.6	0	0	0	8	True	TL	1	True	NEBIMV...
MD1001...	Renk:Altı...		15	0	122.5	79.9	166.6	166.6	0	0	0	8	True	TL	1	True	NEBIMV...
MD1001...	Renk:Altı...		6	0	122.5	79.9	166.6	166.6	0	0	0	8	True	TL	1	True	NEBIMV...

Ürün Resimleri:


Resim url kısmına çift tıklayarak resmin tarayıcıda açılmasını sağlayabilirsiniz böylece resmin açılıp açılmadığını erişimini kontrol edebilirsiniz



Sipariş Aktarımı:

Siparişlerinizi listeledikten sonra


Seçilenleri erp programınıza aktarımını sağlayabilirsiniz.



Aktarılmayan Siparişler:


Aktarılmayan ya da herhangi bir hata meydana gelen siparişlerin loglarını görmek isterseniz bu sekmeden görebilirsiniz.

İster sitedeki sipariş ID si ya da tarih aralığı ile sorgulayıp aktarılamama nedenini görebilirsiniz.




Anlık Log:

Anlık arka planda yapılan işlemleri hataları ya da başarılı aktarım sonuçlarını aşağıdaki log ekranımızdan görebilirsiniz.



Anlık log kalabalığını silip işlemi tekrar yaptırıp sonucunu görmek isterseniz log temizle butonu ile bunu sağlayabilirsiniz.

Not: Uygulamamız saate bir güncel olup olmadığı arka planda kontrol edilmektedir. Eğer güncel bir versiyonu varsa aşağıdaki kırmızı ok ile gösterilen alanda güncel versiyon bulunmaktadır yazısı çıkacaktır.



Saygılarımla..